

劉美麗編



貼花與編織圖案

劉美麗編

(一九四〇) 四一—面 附圖案五—七面

本書之上半部爲貼花圖案，下半部爲編織圖案。挑紗圖案佔少數。貼花圖案凡二十餘幅，均新奇美麗，最合貼繡檯布，熱，枕套，手袋，窗簾等之用。編織圖案，亦有二十餘種，但屬兒童衣褲及外衣之圖案，每一圖案均載有編織之方法，供編者參考。家庭婦女及學校女生，均宜採用此書爲其作手工時之考材料。

Patterns And Needle-Work, Compiled by Miss Mary Liu

(1940) 41pp. Patterns 57pp. 1.00

The first part of this book consists of designs for embroidery, the last part of patterns for knitting, especially for children. This book is suitable for the use in girl's schools as well as in the home.

劉
美
麗
編

貼
花
與
編
織
圖
案

廣
學
會
出
版

貼花與編織圖案

目次

編者之言.....一

甲部

貼花圖案——四十一幅.....一—四四

繡花圖案——十幅.....四五—五四

挑紗圖案——三幅.....五五—五六

織補圖案——八幅.....五七—五七

乙部

編織圖案

男孩短衣短褲的織法.....一

嬰兒初夏衣裙的織法.....四

嬰孩毛衣的織法.....六

女孩緊身短毛衣的織法.....九

女孩短外衣的織法.....一〇

男女短毛衣的織法.....一一

男孩長襪的織法.....一二

嬰孩短衣短褲的織法.....一四

女孩冬衣的織法.....一六

女孩短外衣的織法.....一八

男孩背心和短褲的織法.....二〇

嬰孩短衣短褲的織法.....二二

短外衣和短褲的織法.....二四

小孩長外衣的織法.....二七

嬰孩襪的織法.....二九

女學生輕便外衣的織法.....三一

女孩短外衣長褲及帽的織法.....三二

男女孩童短衣的織法.....三四

精緻線衫的新方法.....三八

編者之言

貼花圖案與編織圖案，大都為家庭婦女及學校女生作手工時，必需的參考材料。此種參考材料，坊間雖有出版，然大多陳舊，不合新的需要，故特編輯是書，以應學校及家庭之用。


本書之內容，包括貼花圖案，編補圖案，挑紗圖案，及編織圖案多種。每一圖案都新穎簡易，極便編繡，家庭婦女及學校女生尤宜採用。


劉美麗識


二十九年五月廿五日




這圖是窗幃，檯布，手巾，茶壺套，手帕等綴荷花的圖案。目前歐美諸國家家庭中，最盛行這種花樣。我國人向來喜歡蓮花，因為它的品性高尚，出淤泥而不染，歐美人亦復如此，可謂人同此心了！（左面是擴大的圖案。）













這圖是檯布，椅墊，窗簾等貼花新式圖案。（左面乃是擴大的圖案。）






這是手提夾，窗幃，茶
壺套，書插，枕套，褥
子，檯布等綴花草的圖
案，近來西國都盛行一
時。我國女界，大可做
製。——左面乃是擴大的
圖案。









這圖是茶几布，椅墊，手袋，
 樹櫃布，發墊，檯布等貼花圖
 案。歐美各國新家庭中，盛行
 這種花樣。（左面是擴大的圖
 案。）



K 117




這圖是窗簾，檯布，枕套，手巾，椅墊等貼花的新式圖案。(左面是擴大的圖案。)











左面是擴大的圖案。




這圖是條布，椅墊，枕套，手袋，燈罩等貼花的新式圖案。花和葉子的配色可隨各人的意向，不必限定。







這圖是樣布，椅墊等貼花新式圖案。線的颜色可隨意採用。





左面是擴大的圖案。







這圖是樣布，椅墊，枕套，枕套，手袋等貼花的新式圖案。圖案中兩隻小兔子，如果要簡便，祇須把兔子的輪廓描下，然後用一種顏色線繡刺好了。否則，兔子的衣服也要用另一種顏色線繡刺的。


(左面是擴大的圖案。)










這圖是樓布，椅墊，枕套，枕套，手袋，窗簾等貼花的新式圖案。圖案中的花瓣，花蕾，以及葉子的顏色，可以隨意配合，顏色越多越好看。（左面是擴大的圖案。）


















這圖是絨布，椅墊，枕套，手袋等貼花的新式圖案。圖案中的桃葉可用綠色繡繡，葉的根和葉的梗可用深褐色，四周可隨意用別種顏色。（左面是擴大的圖案。）
















這圖是樣布，枕套，椅墊，手帕，窗簾等貼花新式圖案。圖中所用的線，顏色可隨各人自己的意思配成。（左面是擴大的圖案。）






這圖是檯布，椅墊等，貼花
新式圖案。圖中所用的線，
顏色可隨各人自己的意思配
成。




左面是擴大的圖案。





這是棧布，椅墊等貼花
新式圖案。










左面乃是擴大的
圖案。

























此是挑花圖案。左圖為擴大圖案，以便描下來應用。












上圖是新式貼花
圖案。線的颜色
可隨意採用。除
圖下的手袋及椅
墊圖樣外，其餘


均可依樣
描下來應
用。






這圖是窗簾，牀毯，椅
 套，檯布，枕套，燈
 罩等貼花新式圖案
 。綠的顏色可隨
 意採用。左面
 是擴大的圖
 案。






案 圖 花 繡

花 邊 之 圖 右




樣 花 之 單 被 或 布 檯





小 孩 服 裝 或 檯 布 角 之 花 樣

同 上 花 樣 放 大 形



案 圖 花 二 繡


檯布
或被單
之花樣




形大 放之上同




角一之上同







繡花或鏤空花圖案。
下圖與左頁之圖
乃是擴大的圖案，
預備諸位把它依樣
描下來的。






顏色的配合法


-  → 橙黃色
-  → 黃色
-  → 碧綠色
-  → 黑色

繡花圖案


小孩的圍裙




案 圖 花 繡



案 圖 花 繡 一 另 裙 圍 孩 小






案 圖 式 新 花 繼



案 圖 式 新 花 緒




放絨織品用具之袋




小兒衣邊花樣

樣花布桌



桌布花樣



二袋錢或頭枕花灑



灑花枕頭或錢袋一





袋金獻花灑堂禮




袋錢之花色金灑上緞黑

挑 紗 圖 案







三 之 案 圖 →




法 跟 襪 線 絨 補 个




圓衫絨織
案的線補




(五)




(六)




(七)




(一)



(二)



(三)



(四)

男孩短衣短褲的織法 (二三歲適用)

材料：皇后牌白色細絨線八兩，綠色的一兩。十號，十二號編針各一副。

尺寸：衣：肩到底邊長十二吋半，袖長十吋（除去翻口）。胸圍二十四吋。褲：腰圍二十四吋，從腰到腳邊長十吋。

鬆緊：橫——九針等一吋，直——十一行等一吋。

編法：
衣：後身：

用十二號編針，用白絨線開九十五針，按（一針下，一針上）的編法，編二十行。換十號編針，編下面的花樣。

第一行：編一行下針。
第二行：編一行上針。
第三行：編一行下針。
第四行：編一行上針。

第五行：編七下針，×（編一上針，編九下針）從（記號起）反覆編到行末的八針，編一上針，編七下針。

第六行：編六上針，×（編三下針，編七上針）從（記號起）反覆編到行末的九針，編三下針，編六上針。

第七行：按（五下針，五上針）的編法，反覆編到行末。

第八行：編一行上針。
照第一行到第四行的編法，

重編一次。

第十三行：編二下針，×（編一上針，編九下針）從（記號起）反覆編到行末的三針，編一上針，編二下針。

第十四行：編一上針，×（編三下針，編七上針）從（記號

起）反覆編到行末的四針，編三下針，編一上針。

第十五行：按（五上針，五下針）的編法，反覆編到行末。

第十六行：編一行上針。
照第一行到十六行的編法，循環編



到八吋半長。

編腋孔：

縱積編花樣，在次二行的首端，各收去二針，以後每行的首端減一針，編到剩七十一針。縱積編花樣（不減），編到十二吋長，收針。

前身：

照後身的編法，編到七吋半（剛完一個十六行），以後照下面的編法編。

第一行：編四十六下針，按上綠色絨線，編二下針，再用白色絨線編四十五針，編二下針一併。

第二行：（白色）編四十四上針（綠色）編三上針，編一下針，編二上針，（白色）編四十四上針。

第三行：（白色）編四十二下針，（綠色）編三下針，按（一上針，一下針）的編法，編二次，編一上針，編三下針。（白色）編四十二下針。

第四行：（白色）編四十四上針，（綠色）編三上針，按（一下針，一上針）的編法，編四次，編一下針，編二上

針，（白色）編四十七上針。

第五行：（白色）編花樣三十八針，（綠色）編二下針，按（一上針，一下針）的編法，編七次。編二下針，（白色）編花樣三十八針。

第六行：（白色）編花樣三十八針，（綠色）按（一上針，一下針）的編法，編九次，（白色）編花樣三十八針。

第七行：與第六行相同。

第八行：（白色）編花樣三十八針，（綠色）按（一上針，一下針）的編法，編四次，編一上針，回轉來。

第九行：（綠色）按（一下針，一上針）的編法，編四次，編一下針。（白色）編花樣三十八針。

重編上三行

第十二行：（白色）（腋邊）連收六針，編花樣三十一針。（綠色）按（一上針，一下針）的編法，編四次，編一上針。

第十三行：（綠色）按（一下針，

一上針）的編法，編四次，編一下針。（白色）二針一併，編花樣三十針。

縱積編花樣和綠色邊，每偶數行在腋邊減一針，減六次。在綠色邊的裏邊每隔三行二針一併。減到剩二十五針。照樣縱積編（不加），編到十二吋半長。收針。

照樣編前身的另一邊，編到十二吋半長，在正面收去十六針，編剩下的九針（綠色），編到四吋長，收針。

編袖：兩袖相同。

用白色絨線，十號編針，開五十針，按（一針下，一針上）的編法，編二行。按上綠色絨線，按（一針下，一針上）的編法，編四行。割斷綠絨線。再按上白絨線，按（一針下，一針上）的編法，編十二行。

以後編正身花樣，每隔五行的首末，各加一針，加到六十針。再每隔九行的首末，各加一針，加到七十二針，繼續編花樣（不加）編到十二吋長。每行的首末，各減一針，減到四十四針。收

針。

譯：

前面：用白絨線，十號編針，開九十五針，按（一針下，一針上）的編法，編三行。

次行：編一上針，編一下針，×（編一上針，編一下針，編一上針，二針一併，加一針）從（記號起）反覆編到行末的三針，編一下針，編一上針，編一下針。

按（一針下，一針上）的編法，編三行。以後編花樣。

第一行：編一行下針；第二行：編一行上針；第三行：編一行下針；第四行：編一行上針。

第五行：按（五下針，五上針）的編法，反覆編到行末。

第六行：編六上針，×（編三下針，編七上針）從（記號起）反覆編到行末的九針，編三下針，編六上針。

第七行：編七下針，×（編一上針，編九下針）從（記號起）反覆編到行

末的八針，編一上針，編七下針。

第八行：編一行上針。

照第一行到第四行的編法，重編一次。

第十三行：按（五上針，五下針）的編法，反覆編到行末。

第十四行：編一上針，×（編三下針，七上針）從（記號起）反覆編到行末的四針，編三下針，編一上針。

第十五行：編二下針，×（編一上針，編九下針）從（記號起）反覆編到行末的三針，編一上針，編二下針。

第十六行：編一行上針。

照此十六行的編法，循環編到七吋半長。

以後繼續編花樣，在每行的末端減三針，減到剩十七針，收針。

在左邊正面（減針的斜面上）挑起三十九針，用綠絨線，按（一針下，一針上）的編法，編九行，收針。（照樣編右邊）。

後面：照前面編好褲腰。以後照下

面的編法編。

第一行：編五十三下針，回轉來；第二行：編十一上針，回轉來；第三行：編十七下針，回轉來；第四行：編二十三上針，回轉來。

第五行：編四下針，按（五針下，五針上）的編法，編二次。編五下針，回轉來。

第六行：編六上針；按（三針下，七針上）的編法，編二次，編三下針，編六上針，回轉來。

第七行：編七下針，按（一針上，九針下）的編法，編三次，編一上針，三下針，回轉來。

第八行：編四十七上針，回轉來。

第九行：編五十三下針，回轉來。

第十行：編五十九上針，回轉來。

第十一行：編六十五下針，回轉

來。

第十二行：編七十二上針，回轉

來。

第十三行：編三下針，按（五針下

，五針上）的編法，編七次，編四下針。

第十四行：編五上針，按（三針下，七針上）的編法，編七次，編三下針，編五上針。

第十五行：編六下針，按（一針上，九針下）的編法，編到行末的三針，編一上針，編二下針。

第十六行：編一行上針。
以後照前面編褲腳和腳邊。

編袋：

用綠絨線，十號編針，開二十五針，按（一針下，一針上）的編法，編十行。再編花樣十七行，收針。

照樣編另一隻袋。

編腰帶：

用綠絨，十號針，開十二針，按（一針下，一針上）的編法，編二十三吋，以後在每行兩邊各減一針，減到剩二針，收針。

配合法：

用濕布將各部份壓平，先縫合兩肩，領肩，側縫，袖底。次縫合袖筒與肩邊。再將褲腳的側縫和兩腳中間的地方縫合。在褲腰的開洞處，配上鬆緊帶。縫上兩袋（如同）。

用絨線縫四個絆，褲腰的兩邊各縫一個，腰的前面正中間一個，腰的後面正中間一個，為穿腰帶用。

用熱度適宜的熨斗燙平。

嬰兒初夏衣裙的織法（一歲至二歲適用）

材料：皇后牌或羔羊牌細絨線四兩，十號編針一對，小鈕釦三粒。

尺寸：肩到底邊長十七吋，腰圍十七吋。

編法：

後身：裙部

用十號編針，起一百五十針，編圍

中針三行（二面編下針）。

第四行：編一行上針。

第五行：編一下針*（加一針，二針一併），從（記號起），反覆編到行末

的一針，編一下針。

第六行：編一行上針。

第七行：編一下針*（二針一併，加

一針），從（記號起），反覆編到行末的一針，編一下針。

第八行：編一行上針。

重編上四行一次。第十二行：編一行上針。

第十三行：*（編二下針，編二上針），從（記號起）反覆編到行末。

第十四行：編一行上針。

第十五行：*（編二下針，編二上針），從（記號起），反覆編到行末。

第十六行：編一行上針。

第十七行：編一行上針。

重編上六行一次，再編一行上針。

重編第五行到第八行，二次。

*（重編第十三行到第十七行，再編一行上針）從（記號起）編二次。

重編第五行到第八行的花樣，編十二吋長（編完裙部）。

衣部：

第一行：*（編一下針，二針一併，二針一併），從（記號起）反覆編到行末。

編第十二行到第十七行的花樣，編一吋，以後仍繼續編此花樣。

編腋孔：

次六行的行首，各收去六針，共收去三十六針。繼續編花樣（不收），編到腋邊四吋長。

編肩：

（正面）

每行的首端收去六針，編八行，收針（背面的領圈）

前身：裙

部照後身的裙部編。衣部照後身編頭四行。

編開胸：

（正面）編四十五針，加五針，（編圍巾針）將剩下的四十五針編別在別針上。繼續編此五十針，編花樣一吋。

編腋孔：

（腋孔）每行的首端，收三針，編三次。

繼續編剩下的針數，編花樣三吋。

編領圈：

（領邊）連收去十七針，繼續編剩下的二十四針，編花樣一吋。

編肩：



（腋邊）

每行的首端，連收六針，編四次。

再編另

一邊的四十針，照前

邊一樣編。領邊照樣加五針，（編圍巾針），編花樣編領圈處，在領邊收去十二針。繼續編剩下的二十四針，編法與前面一樣。

編袖，兩袖相同。

嬰孩毛衣的織法

起四十八針，編三行圍巾針，編四行花樣（裙部第五行到第八行的花樣），再編二行圍巾針。

次行：編三下針，*（編一下針，加一針），從（記號起）反覆編到行末的三針，編三下針。

次行：編一行上針。

繼續編裙部第五行到第八行的花樣，編十二行。

以後每行的首端，收去三針，編到剩下三十針，收針。

編翻領：

起八十針，編三行圍巾針。

次行：編五下針，編上針到行末的

五針，編五下針。編裙部第五行到第八行的花樣，二次。兩端仍繼續編五針圍巾針。再編四行圍巾針，收針。

配合法：

縫合各側縫，袖筒與腋孔。用濕布，熨燙斗浪平，縫上領，在胸前縫三個鈕扣，縫上鈕扣。

材料：兩股細絨線二兩，十二號編針一對，十號鉤針一隻。

尺寸：肩到底邊十吋長，胸圍十五吋，袖長（從腋起）連翻口九吋半長。

開一百三十五針，編十二行平針（一面下，一面上），（末行須上針行）。

以後編下面的花樣。

第一行：編十一下針，×（二針一併，加一針（絨線拿上來），編一下針，加一針，二針一併，編十三下針），

從（記號起）反覆編到行末（末一個十針，祇編十一針）。

第二行：編一行上針。

第三行：編十下針，×（二針一併

，編一下針，加一針，編一下針，加一針，編一下針，二針一併，編十一下針），從（記號起）反覆編到行末（末一個十一針，祇編十針）。

第四行：編一行上針。

第五行：編九下針，×（二針一併

，編三下針，加一針，編一下針，加一針，編二下針，二針一併，編九下針），從（記號起）反覆編到行末。

第六行：編一行上針。

編六行平針（末行須上針行）。

第十三行：編三下針，重編第一行，（從記號起）編到行末（末一個十三針祇編二針）。

第十四行：編一行上針。

第十五行：編一下針，重編第三行



編六行平針（末行須上針行
併，編五下針），從（記號起）反覆編
到行末（末一個五針祇編三針）。

第二行：編一行上針。

第三行：編二下針，×（二針一併
，編一下針，加一針，編一下針，加一
針，編一下針，二針一併，編三下針）
，以後再編此花樣二次，繼續編
一次花樣的頭六行。

編腋孔：

分開前後二面如下：

第七行：編三十六下針，回
轉來，繼續編此三十六針。第八
行：編一行上針。

編四行平針，在腋邊每行減
一針，編三次（三十三針），（
末行須上針行）。

第四行：編一行上針。
第五行：編一下針，×（二針一併
，編二下針，加一針，編一下針，加一
針，編二下針，二針一併，編一下針）
，從（記號起）反覆編到行末。

第六行：編一行上針。
照前面一樣，再編一行小洞。
次行：編一行上針。

編五行平針，在腋邊起，次行的首
端收去八針，次行（上針行）的首端收
去八針。再編二行平針（不減），收針
。

編六行花樣如下：
第一行：編三下針，×（二針一併
，加一針，編一下針，加一針，二針一
併，編六行平針（末行須上針行）。再
編六行花樣如下：

（從記號起）到行末（末一個十一針
，祇編一針）。

第十六行：編一行上針。
第十七行：×（二針一併，編二下
針，加一針，編一下針，加一針，編二
下針，二針一併，編九下針），從（記
號起）反覆編到行末（末一個九針不編
）。

第十八行：編一行上針。
，加一針，編一下針，加一針，二針一
併，編六行花樣如下：

將絨線接上剩下的九十九針，從正
面編六十三針，回轉來，繼續編此六十

針，加一針，編一下針，加一針，編二
下針，二針一併，編九下針），從（記
號起）反覆編到行末（末一個九針不編
）。

第一行：編三下針，×（二針一併
，加一針，編一下針，加一針，二針一
併，編六行花樣如下：

針，加一針，編一下針，加一針，編二
下針，二針一併，編九下針），從（記
號起）反覆編到行末（末一個九針不編
）。

針，加一針，編一下針，加一針，編二
下針，二針一併，編九下針），從（記
號起）反覆編到行末（末一個九針不編
）。

針，加一針，編一下針，加一針，編二
下針，二針一併，編九下針），從（記
號起）反覆編到行末（末一個九針不編
）。

三針。

編五行平針，在每行的首末，各減一針，減到剩五十三針，（末行須上針行）。

次行：編一行小洞，編法照前面一樣。

次行：二針一併（用上針），編上針到行末的二針，二針一併（用上針），（五十一針）。

編六行平針（不減）（末行須上針行）。編下面的花樣：

第一行：編三下針，×（二針一併，加一針，編一下針，加一針，二針一併，編五下針），從（記號起）反復編到行末（末一個五針，祇編三針）。

第二行：編一行上針。

第三行：編二下針，×（二針一併，編一下針，加一針，編一下針，加一針，編一下針，二針一併，編三下針）

，從（記號起）反復編到行末（末一個三針，祇編二針）。

第四行：編一行上針。

第五行：編二下針，×（二針一併，編二下針，加一針，編一下針，加一針，編二下針，二針一併，編一下針），從（記號起）反復編到行末。

第六行：編一行上針。

編六行平針（末行須上針行）。

次行：編一行小洞。

次行：編一行上針。

編四行平針。

編領：

次行：編十六下針，回轉來，繼續編此十六針，編平針六行，收針。

將絨線接上剩下的三十五針。

收去十九針，繼續編剩下的十六針，編法與第一個十六針相同。

將絨線接上最末的三十五針（前身

左邊），編法與右邊相同。

編袖：

先編翻口：

開四十四針，編（二針上，二針下）的花樣二吋半長，在行末加一針。

換編平針，編八行平針。

以後編花樣，同時在第七行的首末，各加一針，以後每隔五行（第六行上）的首末，各加一針，加到六十三針。

繼續編花樣（不加），編到九吋長（末行須上針行）。次八行的首末，各減一針，收針。

配合法：

縫合兩肩，袖底邊，袖筒與腋邊。

用濕布熱熨斗，燙平。用鉤針在領圈上鉤一輪小洞，再在全件毛衣的邊沿上編一輪荷葉邊。末在領圈上的一輪小洞內穿一根絲帶。

女孩緊身短毛衣的織法

(八歲到九歲適用)

材料：皇后牌或羶羊牌五股細絨線
六兩。九號編針一對，小鈕釦四粒。

尺寸：衣長十六吋半，胸圍二十八吋半。

編法：

後身：

用九號編針，開九十四針，按（一針下，一針上）的花樣，編二吋。以後編平針十吋長。

編腋孔：

次二行的首端，各連收去六針，以後每行的首端減一針，減到剩七十二針，再編平針二十行（不減）。

編領圈：

編二十九下針，回轉來，編二十九上針。

次行：編二十六下針，回轉來，編

二十六上針。

次行：編二十三下針，回轉來，編

二十三上針。

次行：編二十下針，回轉來，編二

十上針。

從編的這邊用別針別下四十三針。

編剩下的二十九針，編法如下：

編二十九下針，回轉來，編二十六

上針。

編二十六下針，回轉來，編二十三

上針。

編二十三下針，回轉來，編二十上

針。（前邊和此邊所剩下的二十針，或收去，或別在別針上）。

前身：

照後身一樣的編法，編到腋孔處。

次二行的首端，各收去六針。

次行：二針一併，編四十二針，回

轉來（開領口）。編六下針（編圍巾針

）編上針編到行末（前身，左邊）。

繼續照樣編，（腋邊）每行的首端

減一針，減到剩三十九針，編平針十八

行（不減，同時編領邊）。

用別針別下六針領邊。編領圈：



編剩下的三十三針，編一行下針，
次行：編三十三上針。回轉來。編一行
下針。

次行：編二十八上針，回轉來，編
一行下針。

次行：編二十六上針，回轉來，編
一行下針。

次行：編二十四上針，回轉來，編
一行下針。

次行：編二十二上針，回轉來，編
一行下針。

次行：編二十上針，回轉來，編一
行下針。用別針將此二十針別下。

將六針領邊穿上編針，再編七行圍
巾針，收針。

右邊照左邊一樣編，在左邊開始編
六針領邊處，挑起六針，在此六針領
邊上，放四個扣洞（用平均的距離）。

編領：

將兩肩縫合，將領圍上所有的針數
挑起，每隔一針加一針，共七十六針。
編（一針下，一針上）的花樣一吋。收
針。將六針領邊與領縫合。

編袖：兩袖相同。

開四十八針，按（一針下，一針上

女孩短外衣的織法

（四歲至六歲通用）

材料：皇后牌淺藍細絨線六兩，深

藍的一兩。十號編針一對，鈕釦四粒。

編法：

後身：用淺藍色絨線，從底邊開八

十七針，編十行桂花針。

繼續編七行平針（末行須反面）。

接上深藍絨線，編三針淺，三針深
，反覆編到行末的三針，編三針淺藍。

（都用下針）。

次行：編（淺）三上針，編（深）

三上針，反覆編到行末的三針，編（淺
）三上針。

）的花樣，編二吋。以後繼續編平針，
每隔五行（第六行上）首末，各加一針
，加到五十六針，以後每隔五行（在第六
行和第七行上），行的首末，各加一
針。照樣編到十一吋半長。

次二行，在行的首端各收去六針。
以後每行的首端減一針，編十次。收針

配合法：

用濕布，熱度適宜的熨斗，燙平毛
衣的各部份，縫合側縫，袖底邊，袖筒
與肩邊。縫上鈕釦。



針)。

繼續編三吋(不減)。(末行須反面。)

編領圈和肩：

編十九下針，收去三十三針，

編十九下針。(編第二個十九針)

。回轉來，編十九上針。

次行：收去六針，編十三下針

，回轉來，編一行上針。

次行：收去六針，編七下針，

回轉來，編一行上針。

次行：收針。

照樣編第一個十九針。

前身：右邊：

用淺藍絨線，開五十一針，編桂花

針十行。

第十一行：編三十九上針，十二桂

花針(花邊)。

第十二行：編五桂花針，收二針

(扣洞)，再編五桂花針，編三十九下

針。

第十三行：編三十九上針，編五桂

花針，加二針，編五桂花針。

(以後在第十九行與第二十行；第三十九行與第四十行，第五十九行與第六十行的中間，各開扣洞一個——共四個)。

編四行下針(末行須反面)。

次行：編十二桂花針，接上深藍絨

線，照後身一樣，編三針深，三針淺，

編三個三行。

以後繼續編平針和桂花邊，編到七

吋半長。

編腋孔：

(腋邊)每隔一行，收去二針，編

四次(共收去八針)。同時在桂花邊的

裏邊每隔三行減一針，共減十二針。繼

續編平針和桂花邊，編到後身一樣長。

(不減)。

剩下的十九針，照後身編肩的編法

一樣編，收針。

十二針桂花邊，仍繼續編二吋(後

身的領邊)。

前身：左邊照右邊一樣，(不過不

次行：照第一行編。

次三行：照上三行編。不過在淺藍

上編深藍，在深藍上編淺藍。

次三行：照頭三行編，割斷深藍絨

線。

用淺藍絨線繼續編平針，編到七吋

半長。

編腋孔：

次二行的首端，各收二針(共收四

編扣洞，一切減針處相同。

編袖：

將兩肩縫合，在腋邊（不減處）挑起四十八針，在每行的首端加二針，編

八行（加到六十四針）。再編八行平針

。以後每隔七行（第八行上），行的末

端，減一針，編到剩下四十八針，（以

後不減）繼續編到底邊七吋半長，編八

行桂花針。收針。

配合法：用濕布，熱度適宜的熨斗

，燙平各部份。將側縫、袖底邊，後領

邊各縫合，縫上鈕釦。

男女孩短毛衣的織法

（七八歲適用）

材料：皇后牌或羝羊牌細絨線，黃

第二十二行：編一行上針（黃

色的六兩，白色的一兩，九號編針一對

色）。

，白色鬆緊帶一碼，鈕釦四粒。

第二十三行：編七下針（黃色

尺寸：肩到底邊長十七吋，袖長十

），×編一下針（白色），編九下

三吋半（從腋到袖口）。

針（黃色），從（記號起）反覆編

編法：

到行末的七針，編一下針（白色）

前身：

，編六下針（黃色）。

用黃色絨線開八十四針，編（一針

第二十四行：（上針行）編五

下，一針上）的花樣十八行。

針（黃色），×（一針白，一針黃

第十九行：編一行下針（白色）。

，一針白，七針黃），從（記號起

第二十行：編一行上針，（一針白

）反覆編到行末的九針，編一針白

一針黃），反覆編到行末。

色，編一針黃色，編一針白色，編

第二十一行：編一行下針（黃色）。

六針黃色。



第二十五行：(下針行)編五針黃色，×(一針白，三針黃，一針白，五針黃)，從(記號起)反覆編到行末的九針，編一針白色，編三針黃色，編一針白色，編四針黃色。

第二十六行：(上針行)編三針黃色，×(一針白，二針黃，一針白，二針黃，一針白，三針黃)，從(記號起)反覆編到行末的十一針，編一針白色，編二針黃色，編一針白色，編二針黃色，編一針白色，編四針黃色。

第二十七行：(下針行)編三針黃色，×(一針白，二針黃，三針白，二針黃，一針白，一針黃)，從(記號起)反覆編到行末的一針。編一針黃色。

第二十八行：(上針行)編一針黃色，×(一針白，二針黃，五針白，二針黃)，從(記號起)反覆編到行末的三針，編一針白色，編二針黃色。

第二十九行：與第二十七行相同。
第三十行：與第二十六行相同。
第三十一行：與第二十五行相同。

第三十二行：與第二十四行相同。

第三十三行：與第二十三行相同。

第三十四行：編一行上針(黃色)。

第三十五行：編一行下針(黃色)。

第三十六行：(上針行)編(一針白，一針黃)反覆編到行末。

第三十七行：編一行下針(白色)。

割斷白色絨線。

第三十八行：編一行上針(黃色)。

第三十九行：編一行下針。

第四十行：編一行上針。

第四十一行：×(編三下針，編一上針)·從(記號起)反覆編到行末。

第四十二行：編一行上針。

第四十三行：編一行下針。

第四十四行：編一行下針。

重編第三十九行到第四十四行十次

編腋孔：

次二行的首端，各收五針，以後每行的首端減一針，減到剩六十八針。(

注意仍繼續編花樣)。

編到十四行花樣，編領圍：

(正面)編二十四下針，別二十在

別針上，剩下二十四針(另一邊肩)。

編第一個二十四針：回轉來，編二十四針上針。

繼續編花樣，在領邊，每行減一針，減到剩八針。再編三行，別到別針上。

照樣編另一邊肩。

編領：

在正面，領圍上(左右兩邊)挑起

四十八針，一邊二十四針，併上別針上

中間的二十針。共六十八針。用白絨線

編五行圍巾針(二面編下針)。

換黃色絨線，編(一針下，一針上

)的花樣十三行。

次行：編(一針下，一針上)的花樣六針，×二針一併(用下針)，二針

一併(用上針)，從(記號起)反覆編

到行末的六針，編(一針下，一針上)

的花樣六針。編一行下針。收針。

男孩長襪的織法

後身：

照前面一樣編，不過在編領時，兩端各加六針（為縫釦用）。

編袖：兩袖相同。

縫合兩肩，（在正面）從腋孔上挑起七十二針，用黃絨線編，編正身的花

樣十七行。以後每隔五行（第六行上）

的首末，各減一針，減到剩四十八針。

（編完十四行花樣）。

換白色絨線，編六行圍巾針。再換

黃色絨線，編二十四行（一針下，一針上）的花樣。收針。

配合法：

縫合各側縫，用濕布，熱熨斗燙平

毛衣（須燙反面），在兩邊領上（後身

）各編二個鈕洞，前身的兩領邊上各縫

上兩粒鈕釦。

材料：皇后牌細絨線，灰色的四兩

，紫色的一兩，十二號編針一副（四根）。

尺寸：襪筒長十五吋，腳底長九

吋。

編法：

翻口：用灰色絨線，開七十二針。

（編圓圈）

第一輪到第六輪，編（一針下，一

針上）的花樣。

第七輪到第十二輪：編平針，換紫

色絨線。

第十三輪到十五輪：編平針

，換灰色絨線。

第十六輪到十九輪：編平針

第二十輪到二十一輪：用（

灰色）編四下針，（紫色）編四下針，

照樣反覆編到行末。

第二十二輪到二十三輪：編一下針

（紫色），×（編灰色）四下針（灰色），編

四下針（紫色），從（記號起）反覆編到

輪末的三針，編三下

針紫色。

第二十四輪到第

二十五輪：編二下針

（紫色），×編四下針（灰色），編四



下針（紫色），從（記號起）反覆編到輪末的二針，編二下針紫色。

第二十六輪到第二十九輪：編下針

（灰色）。

第三十輪到第三十二輪：編下針（

紫色）。

第三十三輪到第三十八輪：編下針

（灰色）。

第三十九輪到第四十四輪：編（一

針下，一針上）的花樣（灰色）。

編襪筒：

將翻口翻過來（翻口的反面在外面

），編（三針下，一針上）的花樣。

次輪：編一下針，三針一併，×編

（三針下，一針上）的花樣，從（記號

起）反覆編到輪末的四針，二針一併，

編一下針，編一上針。

編（三針下，一針上）的花樣六輪

（不減）。

次輪：編一下針，二針一併，×

編三針下，編一針上），從（記號起）

反覆編到輪末的四針，二針一併，編一

下針，編一上針。

編（三針下，一針上）的花樣六輪

。

次輪：編一下針，二針一併，編一

下針，×（編三下針，編一上針），從

（記號起）反覆編到輪末的四針，二針

一併，編一下針，編一上針。

編（三針下，一針上）的花樣，四

十二輪。

編跟：

在第一根針上編十五針，回轉來，

編三十一上針（第三根針上十五針），

將剩下的三十三針，平均分在二針上。

繼續編跟，編平針二十八行。

收跟：

編二十下針，二針一併，回轉來。

編十上針，二針一併，回轉來。

編十下針，二針一併，回轉來。

編十上針，二針一併，回轉來。

照這樣編，編到跟上的針，都編

到一根針上（十一針），再編十二

在跟的兩邊各挑起十七針，第一根針穿上跟的一半針數和挑起的十七針。第二根針穿上腳背的三十一針，第三根針穿上另一邊的十七針和跟上的另一半針數針。

編腳背脚底：

第一輪：第一根針編下針，第二根針編（三針下，一針上）的花樣，第三根針編下針。

第二輪：第一根針編下針，在末端減一針，第二根針編（三針下，一針上）的花樣，第三根針，編下針，在首端減一針。

繼續每隔一輪照樣減二針，減到第一根針和第三根針上，共剩三十三針。

×（第一根針編下針，第二根編（三針下，一針上）的花樣，第三根針編下針），從（記號起）反覆編五十一輪。

編襪尖（全編下針）。

次輪：第一根針的末端減一針，第二根針的首端減一針，第二根的末端減

嬰孩短衣短褲的織法

一針，第三根針的首端減一針。
 次輪：編一輪下針（不減）。
 以後照樣減針，減到前後二面各剩
 十針。

將此二十針穿在二根針上，縫合。
 用熨斗燙平，將翻口翻下。

材料：皇后牌或羴羊牌細絨線五兩
 十號，十一號，十二號編針各一對，
 鉤針一隻，鈕釦三粒，鬆緊帶一二碼。
 尺寸：衣長十吋半，胸圍十九吋，
 袖底邊六吋。

下針，再編第二針的下一邊，編一下針
 （第一針仍在左手的編針上），從（記
 號起）反覆編到行末。以後全照此二行
 編到行末的三針，編三上針。
 以後編花樣，編到六吋長。
 以後每隔一行的首末，各減一針，
 減到三十二針。用別針別下。

的花樣編。

減到三十二針。用別針別下。

袖底邊六吋。

編到五吋半長後，每隔一行

編法：

的首末，各減一針，減到剩五十

前身和後身一樣編法：

二針，用別針別下。

用十二號編針，開七十二針，按（

編袖：兩袖相同。

一針下；一針上）的編法，編一吋半，

用十號編針，開四十針，換

換十號編針，編下面的花樣五吋半（共
 七吋）。

十二號編針，（四根）編（一針
 下，一針上）的花樣一吋半長。

花樣：第一行（和以後一切的單數

再換十號編針，編法如下：

行）全編上針。

次行：（反面）編三上針，

第二行：×（編一上針，用右手的

×編一上針，挑起一針（加一針

編針將第三針從第二針裏穿過來，編一

（編二上針，從（記號起）反覆



編領：

用十一號編針（四根），穿上兩袖和正身兩邊別在別針上的針數。第一根針穿上前面的一半針數（二十六針）和一只袖的三十二針。第二根針上穿上前面的五十二針，第三根針穿上另一袖的三十二針和背面的另二十六針。（共一百六十八針）。

在背面中央分開處，開四針（縫鈕處）。編（一針下，一針上）的花樣一吋，換十二號編針，再編（一針下，一針上）的花樣一吋，收針。

領口的週圍用鈎針編一輪花邊。編法如下：

在領的開口處開始，編三針辮子，在第三針辮子上鈎一針，挑過領上的一針，鈎一針（每一個三針辮子，佔領上

三針地位）。

在領開口的右邊，用鈎針鈎三個扣圈。再編一根二十四吋長的辮子，穿在鈎針鈎的一輪邊上。

配合法：燙平各部份，縫合各側縫，縫上鈕釦。

褲：

前面：

用十二號編針，開八十針，編（一針下，一針上）的花樣一吋半。在末一行的末端加一針。換十號編針，編花樣六吋長，以後每隔七行（第八行上）的首末，各加一針，加到九十七針。

若側縫還不到七吋半長，繼續編此九十針（不加），編花樣編到七吋半長

。以後每行的首端收去八針，編八次，中央下的二十五針，用別針別下。

後面：

照前面編完（一針下，一針上）的花樣一吋半（編針上八十一針），換十號編針，編花樣四十六針，回轉來，編十二上針，回轉來，編十八針花樣，回轉來，編二十四針上針，回轉來。照這樣每行多編六針，編完編針所有的針數。繼續編花樣到六吋長後，每隔七行（第八行上）的首末，各加一針，加到九十七針，照前面一樣收針。

將中央兩邊的二十五針縫合，用十二號（四根）編針在每隻腳上挑起八十針，各編（一針下，一針上）的花樣一吋。收針。

配合法：

燙平兩邊，縫合側縫，將鬆緊帶縫在褲腰的裏面。

女孩冬衣的織法 (三歲到六歲適用)

材料：皇后牌四股粗絨線，藍色的十四兩，白色的二兩。五號編針，九號編針各一副，鉤針一隻，鈕釦六粒。

尺寸：衣長二十吋

，袖長十二吋，胸圍二

十四吋。

編法：

前身——右邊：

用藍絨線，用五號

編針，起六十六針（編

一行下針）。

編平針十行。

次行：*（正面）

在行的末端減一針，次

行編上針。

再編八行平針。（

不收）。

剩下五十八針。

次行：*二針一併（用下針），二

編腋孔：

從（記號起）反覆編到十五吋長，

針一併（用上針）。從（記號起）反覆編到行末，以後換編桂花針二吋半。

（反面）連收去六

針，編桂花針，編完此

行。（腋邊）以後隔一

行收一針，共收三針。

繼續編桂花針（不

收）三吋半長。

編領圈：

（在領邊）連收去

六針，編桂花針編完此

行。續編三行桂花針。

（腋邊）連收去五

針，編桂花針到行末，

回轉來，編一行桂花針



次行：連收五針，編桂花針到行末。
回轉來，編一行桂花針。

次行：收去剩下的針數。

前身左邊的編法與右邊相同，但收針的地方相對。

後身：

起八十四針，照前身一樣編平針編到十五吋。

次行：*（編一下針，二針一併）用上針）從（記號起）反覆編到行末，繼續編桂花針二吋半長。

在行首連收去四針，編二行（共收八針）。以後在行的首末，各收一針，收二行，繼續編桂花針三吋半長。

編肩：與前身相同，每邊十五針，中間的針數收去（作領圈）。

編袖：兩袖相同

用藍絨線，九號編針，起三十四針

編四行（一針下，一針上）的花樣。換白絨線編四行（一針下，一針上）的花樣。藍的再照樣編四行，白的再照

樣編四行。

換五號編針，用藍絨線編四行桂花

針。

次行：*（行的首末，各加一針，再編桂花針五行（不加））。

從（記號起）反覆編到編針上有四

十八針。

（在最末加針的一行後）編七行桂花針。

以後每行的首末，各收一針，收到剩十四針，收針。

編袋：

第一行：用藍絨線起二十二針，編平針四行。以後用白絨線編一隻小雞。

（都用平針）編法如下：

第一行：（藍色）編六下針，（白色）編一下針，（藍色）編一下針，（白色）編一下針，（藍色）編一下針，（白色）編一下針，（藍色）編一下針。

第二行：（藍色）編十上針，（白色）編二上針，（藍色）編二上針，（白色）編一上針，（藍色）編七上針。

第三行：（藍色）編七下針，（白色）編一下針，（藍色）編一下針，（白色）編一下針，（藍色）編十二下針。

第四行：（藍色）編十一上針，（白色）編四上針，（藍色）編七上針。

第五行：（藍色）編六下針，（白色）編七下針，（藍色）編九下針。

第六行：（藍色）編九上針，（白色）編八上針，（藍色）編五上針。

第七行：（藍色）編五下針，（白色）編三下針，（藍色）編二下針，（白色）編四下針，（藍色）編八下針。

第八行：（藍色）編八上針，（白色）編三上針，（藍色）編一上針，（白色）編四上針，（藍色）編六上針。

第九行：（藍色）：編七下針，（白色）編八下針，（藍色）編七下針。

第十行：（藍色）編六上針，（白色）編二上針，（藍色）編一上針，（白色）編二上針，（藍色）編十一上針。

第十一行：（藍色）編十二下針，（白色）編三下針，（藍色）編七下針。

用藍絨線編三行平針。按(一針下,一針上)的編法,再編四行,收針。

編花邊:(左邊)

用白絨線,九號編針,起八針,編桂花針,編到夠邊的長短為止。

右邊:同樣起八針,編桂花針用平均的距離編五個鉤洞。

編領:

起八針,編四行桂花針,編一鉤洞,繼續編桂花針,編到領圍一樣大小為度。收針。

編腰帶:

用鉤針將藍絨線編一根辮子,編到夠打一結的長短為度,在兩端配上一白絨線球。

配合法:

女孩短外衣的織法

(四歲到六歲適用)

材料:細絨線,棕黑色的六兩,淺黃的二兩。九號的編針一對,白色鈕扣二粒。

尺寸:衣長十四吋,底邊週圍二十八吋,袖長十一吋。

編法:

編袋底:用棕色絨線開二十針,編平針二十三行(末行須正面),用別針別下。照樣再編一塊。

正身:用淺黃色絨線,起一百八十六針,編桂花針十行。

次行:用別針別下八針,接上棕色絨線,編下針,編到行末的八針,再用一別針別下。(一百七十針)編四行平針。(第一行在內)。

編小鴨:預備兩小團淺黃絨線。第一行:用棕色編十一下針,接上淺黃絨線,編二下針,(棕)編三下針,

用濕布,熱熨斗將毛衣的各部份燙平,縫合側縫,兩肩,袖底邊,袖筒與肩邊。再縫上前身的兩花邊,和領邊。

縫上兩袋(如圖)。縫上鈕扣。用鉤針編一吋長的辮子兩根,縫在腰的兩邊(用來穿過腰帶)。末將腰帶穿上,在前面打一結(如圖)。

(黃)編二下針,割斷淺黃絨線。(棕)編一百三十四下針,再接上第二團淺黃絨線,編二下針,(棕)編三下針,(黃)編二下針,割斷,(棕)編四十一下針。

第二行:(上針行)(棕)編十二針,(黃)編一針,(棕)編四針,(黃)編一針,(棕)編一百三十四針,(黃)編一針,(棕)編四針,(黃)編一針,(棕)編十

二針。

第三行：(下針行)(棕)編十針，
(黃)編十針，(棕)編一百三十針，(黃)
編十針，(棕)編十針。

第四行：(上針行)(棕)編九針，

編十五針，(棕)編八針。

第六行：(上針行)(棕)編八針，

(黃)編十六針，(棕)編一百二十二針，

(黃)編十六針(棕)編八針。

第七行：(下針行)

(棕)編八針，(黃)編十

三針，(棕)編一百二十

八針。(黃)編十三針，

(棕)編八針。

第八行：(上針行)

(棕)編九針，(黃)編四

針，(棕)編二針，(黃)

編四針(棕)編一百卅

二針，(黃)編四針，

(棕)編二針，(黃)編四

針，(棕)編九針。

第九行：(下針行)

(棕)編十針，(黃)編四

針，(棕)編一百四十二針，(黃)編四

針，(棕)編十針。

第五行(下針行)(棕)編八針，(黃)

編十五針，(棕)編一百二十四針，(黃)

第十行：(上針行)(棕)編十一針，

(黃)編四針，(棕)編一百四十針，(黃)

編四針，(棕)編十一針。

第十一行：(下針行)(棕)編九針，

(黃)編三針，(棕)編一針，(黃)編二針

，(棕)編一百四十針，(黃)編二針，

(棕)編一針，(黃)編三針，(棕)編九

針。

第十二行：(上針行)(棕)編十

一針，(黃)編三針，(棕)編一百四十二

針，(黃)編三針，(棕)編十一針。

割斷黃絨線，用棕色絨線編平針四

行。

次行：編二十六下針，用別針將末

二十針別下(此二十六針內)，編一百

三十八針下針，再用別針別下二十針，

再編行末的六針，編六下針。次行：編

上針，將二塊已編好的袋底在別下的針

數處接上。


繼續編平針，編到四吋長，以後每

隔十一行的首末(第十二行上)各收一

針，編到八吋長時，編針上應剩一百六

十四針。

編腋孔：



(正面)編三十四下針，收去三針，編九十下針，收去三針，再編三十四下針。回轉來，編三十四上針。

繼續編此三十四針，每隔十二行在領的一邊收一針，收到剩二十九針，(共編四十八行)。將此二十九針別在別針上。

照樣編另一邊的三十四針。

編背面的九十針。編四十八行平針

(末行須反面)。

次行：編二十九下針，閉去三十二

針，編二十九下針。

將背面的二個二十九針，和前面的二個二十九針縫合。

將別下的二袋口的針數穿上編針，用黃絨線編六行桂花針，收針(宜鬆)。

將黃絨線接上右邊別下的八針桂花針，編桂花針，編到夠縫合背面領的中央處的長度，再照樣編左面的八針。將此二條桂花邊縫合，領的中央接頭縫合。再縫上袋底。

編袖：兩袖相同。

用黃絨線開四十八針，按(二針下，二針上)的花樣，編六行，再編桂花

針六行。再編(二針下，二針上)的花樣八行。換棕色絨線，編平針，每隔七

隔(第八八行)行的首末，各加一針。加到六十針。繼續(不加)編到十一吋。

次二行的首端各收去四針，以後每行的首端收一針，收到剩四十針，收針。

將袖底，袖筒與腋邊縫合。用瀑布，熱熨斗燙平毛衣，縫上二粒鈕釦，第一粒縫在底邊上，隔三吋遠再縫上第二粒。再用鉤針編二個扣圈(如圖)。袖口翻上一吋半。

男孩背心和短褲的織法

(五六歲適用)

材料：藍色皇后牌或羔羊牌細絨線
七兩。八號編針十號編針各一副。

編法：

背心——背面：

用八號編針，開八十九針，全件背

心編(一針下，一針上)的花樣，編到十六吋。

編腋孔：

次二行的首端，各收去六針，以後每行的首末各減一針，編六行(六十五

針)。再編十四行(不減)。

編領圈：

次行：編二十針，收去二十五針，編二十針。用兩小圍絨線，兩邊肩同時編。(在領邊)次十行，每行減一針，

再編五行（不減），收針。

前身：

開八十九針，編（一針下，一針上）的花樣十六吋。次二行的首端，各收去六針，每行的首末，各減一針，編六行（六十五針）。

編領圈：

次行：編三十二針，收去一針，編三十二針，用兩小圓絨線，兩邊同時編，（在領邊）每隔一行減一針，減到每邊肩剩十針。再編六行（不減），收針。

編領邊：

縫合兩肩，從領圈週圍挑起一百四十針，用八號編針編（一針下，一針上）的花樣八行。（每行在領圈的尖口處二針一併）。收針。

縫合側縫，從腋孔的週圍挑起九十針，用八號編針編（一針下，一針上）的花樣八行，收針。

褲：

前面：全編（一針下，一針上）的

花樣。

用十

號編針，

開一百零

一針，編

（一針下

，一針上

）的花樣

，編二吋

，換八號

編針，編

（一針下

，一針上

）的花樣二十行。

編直襠前面的開口：

次行：編五十四針，回轉來，編七

針圍巾針（二面編下針，編（一針下，

一針上）的花樣到行末。繼續照樣編到

五吋半長，割斷絨線。

編另一邊的四十七針，在開口的一

邊，加七針。（挑起七針）繼續編此七

針編圍巾針，照前邊花樣，編到五吋半

長，兩邊併起來編，將右邊開口處的七針圍巾針邊，放在左邊開口處的七針圍巾邊的下面編。


編襠：

褲腳繼續編（一針下，一針上）的花樣，襠編平針。

次行：編（一針下，一針上）的花

樣四十九針，加一針（挑起一針），編

一下針，加一針（挑起一針），再編（一



針下，一針上）的花樣四十九針。

次行：編（一針下，一針上）的花樣四十九針，編五上針，再編（一針下，一針上）的花樣四十九針。

次行：編（一針下，一針上）的花樣四十九針，加一針（挑起一針），編下針，加一針（挑起一針），再編（一針下，一針上）的花樣四十九針。

次行：編（一針下，一針上）的花樣四十九針，編七上針，再編（一針下，一針上）的花樣四十九針。

繼續照樣編，每隔一行（在正面行

）在襠的兩邊各加一針，加到二十三針，將此二十三針別在別針上，換十號編針兩彈腳各編（一針下，一針上）的花樣八行，收針（宜鬆）。

後面：

用十號編針開一百一十一針，編（一針下，一針上）的花樣二吋。

換八號編針，編法如下：

編（一針下，一針上）的花樣六十針，回轉來，編（一針下，一針上）的花樣二十一針，回轉來，編（一針下，一針上）的花樣二十七針，回轉來，

編（一針下，一針上）的花樣三十三針，回轉來。

繼續照樣編，每次多編六針，編到編針的兩端剩九針，以後編整行。編八吋長，照前面編襠。不過彈腳是五十四針。用別針別下襠的二十三針，換十號編針，兩彈腳各編（一針下，一針上）的花樣八行，收針（宜鬆）。

配合法：

縫合襠邊，側縫，設平，在腰上縫上鬆緊帶。

嬰孩短衣短褲的織法

材料：皇后牌或燕羊牌四股細絨線，白色的六兩，粉紅色的一兩，十號編針（兩頭尖的）四根，八號編針一對。

尺寸：衣長十三吋，胸圍二十吋，袖縫八吋半。褲腳長十吋。

編法：
衣：後身：

用八號編針，用白絨線，開七十針，編圍巾針（二面編下針）。白的編四行，粉紅的編二行，白的編二行，粉紅

的編二行，白的編四行。以後用白絨線編平針，編到九吋半長。

次二行的首端，各收去二針，每行的首端減一針，減四行（六十二針）。將此六十二針分穿在兩根十號編針上，

每根穿三十一針。

編右邊的一根針：編二十五下針，
回轉來，編二十五上針。編二十下針，
回轉來，編二十上針。

編十五下針，回轉來，編十五上針

針。

編十下針，回轉來，

編十上針。

編五下針，回轉來，

編五上針。將此三十一針

穿在別針上。

編左邊的一根針：挑

去頭六針（不編），接上

絨線，編二十五下針。

編二十上針，回轉來

，編二十下針。

編十五上針，回轉來

，編十五下針。

編十上針，回轉來，編十下針。

編五上針，回轉來，編五下針。將

此三十一針穿在別針上。

前身：編法與後身相同。

編袖：兩袖相同。

用白絨線，八號編針開三十四針，

照衣底邊顏色的配法編圍巾針。

換編平針，全用白絨線：

第一行：每隔四針加一針（四十二

個三十一針，和一隻袖上的三十二針。

用第三根針穿上前身的一個六十二針，

將另一隻袖的三十二針穿在

第一根針上。（一百八十八

針）。

從背面的，中央開始編

：全用圍巾針。

二行平針。

第三行：編十二下針，

二針一併，加一針， \times （編

八下針，二針一併，加一針

），從（記號起）反覆編到

行末的八針，編八針下針。

第四行：編一行下針。（不減不加

）。

第五行：與第三行相同。

第六行：與第四行相同。

第七行：用粉紅絨線：編十一下針



編領圈：

用十號編針，用第一根針，從後身

穿上一個三十一針，用第二根針穿另一

個三十一針，和一隻袖上的三十二針。

用第三根針穿上前身的一個六十二針，

將另一隻袖的三十二針穿在

第一根針上。（一百八十八

針）。

從背面的，中央開始編

：全用圍巾針。

二行平針。

第三行：編十二下針，

二針一併，加一針， \times （編

八下針，二針一併，加一針

），從（記號起）反覆編到

行末的八針，編八針下針。

第四行：編一行下針。（不減不加

）。

第五行：與第三行相同。

第六行：與第四行相同。

第七行：用粉紅絨線：編十一下針

，三針一併，加一針，×（編七下針，三針一併，加一針），從（記號起）反覆編到行末的八針，編八下針。

第八行：（紅色）編一行下針。（不減不加）。

第九行：（白色）編十一下針，二針一併，加一針，×（編七下針，二針一併，加一針），從（記號起）反覆編到行末的八針，編八下針。

第十行：（白色）編一行下針。（不減不加）。

第十一行：（白色）編十下針，三針一併，加一針，×（編六下針，三針一併，加一針），從（記號起）反覆編到行末的八針，編八下針。

第十二行：（白色）編一行下針。（不減不加）。

第十三行：（紅色）編十下針，二針一併，加一針，×（編六下針，二針一併，加一針），從（記號起）反覆編到行末的八針，編八下針。

第十四行：（紅色）編一行下針。

（不減不加）。

第十五行：（白色）編九下針，三針一併，加一針，×（編五下針，三針一併，加一針），從（記號起）反覆編到行末的八針，編八下針。

第十六行：（白色）編一行下針。（不減不加）。

第十七行：（白色）編九下針，二針一併，加一針，×（編五下針，二針一併，加一針），從（記號起）反覆編到行末的八針，編八下針。

第十八行：（白色）編一行下針。（不減不加）。

第十九行：（紅色）編八下針，三針一併，加一針，×（編四下針，三針一併，加一針），從（記號起）反覆編到行末的八針，編八下針。

第二十行：（紅色）編一行下針。（不減不加）。

第二十一行：（白色）編八下針，二針一併，加一針，×（編四下針，二針一併，加一針），從（記號起）反覆

編到行末的八針，編八下針。

第二十二行：（白色）編一行下針。（不減不加）。

第二十三行：（白色）編七下針，三針一併，加一針，×（編三下針，三針一併，加一針），從（記號起）反覆編到行末的八針，編八下針。

第二十四行：（白色）編一行下針。（不減不加）。

第二十五行：（白色）編七下針，二針一併，×（編三下針，二針一併），從（記號起）反覆編至行末的八針，編八下針。收針。

辨：

用十號編針，開七十二針，按（二針下，二針上）的花樣，編六行。

第七行：×（編二下針，加一針，二針一併），從（記號起）反覆編到行末。

編（二針下，二針上）的花樣九行。換八號編針，編平針，編法如下：
第一行：編六十二下針。

- 第二行：編五十二上針。
 第三行：編四十八下針。
 第四行：編四十四上針。
 第五行：編四十下針。
 第六行：編三十六上針。
 第七行：編三十二下針。
 第八行：編二十八上針。
 第九行：編二十四下針。
 第十行：編二十上針。
 第十一行：編一行下針。
 第十二行：編一行上針。

短外衣和短褲的織法

(三四歲適用)

繼續編平針，每隔七行（第八行上），在行的首末，各加一針，加到八十八針。

編六行下針，以後在每行的首末，各收五針，編七行（每端共減去三十五針）。編剩下的十八針，編平針四行。以後在行的首末，各加五針，編七行（每端共加卅五針）。編六行平針（不加）。次行在行的首末，各減一針，以後每隔七行（第八行上）的首末，各減一針。編到先編的一邊一樣長。編褲腰和

穿帶的一行小洞（照那邊一樣），收針。
 編褲腳邊：用八號編針，將腳邊的針數挑起，照衣底邊顏色的編法，編圓巾針。

配合法：

用濕布，熱度適宜的熨斗，燙平毛衣褲的各部份。縫合衣的側縫，袖底，褲的側縫。衣領的後面，縫上兩粒鈕釦。用鉤針編兩個鈕釦。再編一根褲帶，穿在褲腰的一個小孔上。

材料：皇后牌或羔羊牌細絨線，黃

色的四兩，白色的四兩，八號編針一對，鉤針一隻。

尺寸：衣長十三吋，胸圍二十三吋

。褲長十八吋（肩帶到褲腳），腰大九吋半。

編法：

褲：用黃絨線開六十針，按（一針下，一針上）的編法，編一吋。

次行：編一行下針。

次行：按（一針下，一針上）的編法，編一行。（此二行的編法成一花樣

，編花樣六行。

第七行：在行的首末，各加一針，以後每隔七行（第八行上）的首末，各加一針，加到六十八針。

編花樣十行（不加）。在次二行的首末，各收去六針。（

剩五十六針。

以後每下針行的首末各減一針，減到剩二十針。

編四行花樣（不減）。

繼續編此二十針，每下針行的首末各加一針，加到五十六針。

次二行的首末，各加六針。

以後每隔七行（第八行上）的首末各減一針，減到剩六十針。

編（一針下，一針上）的花樣一吋。

（正面）連收去十二針，編三十六針，連收去十二針。

將絨線上接剩下的三十六針，編花樣，兩邊的六針編（一針下，一針上）的花樣。照此編法，編二十行。

每行的首末，各減一針，減到剩二十針。

編（一針下，一針上）的花樣。

次行：編（一針下，一針上）的花樣六針，收去八針，再編（一針下，一針上）的花樣六針。

繼續編此二個六針，各編到十二吋

長。末端各編一釦洞，收針。

用濕布，熱熨斗燙平二面，縫合側縫。縫上鈕釦。用鉤針在褲腳口上鉤一輪邊。

衣：

用黃色絨線開一百四十四針，編花

（一百二十四針）。

編平針（不加）編到七吋長。

編腋孔：

（正面）編二十六針，別在別針上，編七十二針（背面），將剩下的三十六針別在別針上。

編背面的七十二針，次二行的

首末，各收四針（共減八針），以後每下針行的首末各減一針，編四次（五十六針）。

編平針二吋（不減）。

次行：編十八針收去二十針，

編十八針。編此十八針：


（領邊）每下針行減一針，編五次（十三針）。

編肩：

（腋邊）連收四針，編上針到行末，回轉來，編一行下針。次行，連收去四針，編上針到行末，回轉來，編一行下針，收針。

照樣編另一邊肩。

編第一個別下的二十六針，編腋，



樣十二行。

次行編二十針，別在別針上。用白絨線編一百針。四下針，別剩下二十針在別針上。

以後白色的部分全編平針。

每下針的首末，各加一針，編十行

編肩，編領圈，與背面一樣。

仍照背面樣編另一個二十六針。

編底邊的二十針（左邊）接上黃絨線，編花樣，靠白色部份的一邊，每下針行減一針編十次。

編剩下的十針，編花樣八吋半。（編到白色領邊一樣長）。（收針）。

照樣編右邊的二十針。

縫合兩邊的黃色與白色部份，縫合兩肩圍着領圈挑九十六針，用黃色絨線

編花樣十二行。

次行：（反面）（編一下針，加一針），絨線拿上來（二針一併）從（記號起）反覆編到行末。回頭再編一行上針，收針。

編袖：兩袖相同。

（用黃色）開三十八針，編花樣十二行。

換白絨線，編平針，每隔七行（第八行上）的首末，各加一針，加到五十

四針。

編六行平針（不加）。

每行的首端，收去二針，編十行（三十四針）。收針。

配合法：

用濕布，熱熨斗，燙毛衣的反面，燙平。縫合各側縫。用鉤針圍着全衣的邊沿上鉤一輪邊，再鉤一根辮子，穿在領上的一行小洞內，在前面打一結，在辮子的兩端各做一絨線球。

小孩長外衣的織法（二三歲孩童適用）

材料：皇后牌四股粗絨線十三兩，白色的一兩。七號編針一對，鈕釦三粒，大別針數隻。

綠緊：六針等一吋。

尺寸：衣長二十一吋，胸圍二十八

吋。

編法：

後身：用七號編針，開七十一針。

編桂花針十二行，以後繼續編平針，每隔十四行（第十五行上），行的首末兩端，各減一針，減到剩下六十一針，大約編到十四五吋長。

編腋孔：

將次二行首端的四針別在別針上。

以後每隔一行的首末兩端各減一針，編六行（共減去六針），編三行平針，次

行的首末兩端各減一針。剩下四十五針。編平針二十八行（不減）。

編領圈：

用別針別下十六針，收去十三針，再用一別針，別下剩下的十六針。

前身：左邊：

開五十五針，編桂花針十二行。以後編平針，繼續編九針桂花邊。每隔十四行（第十五行上）腋邊減一針，減到剩四十三針，大約編到十四五吋長。

編腋孔：

用別針別下頭六針，以後每隔一行（腋邊）減一針，共減三針，繼續編十九行平針（不減）。（三十四針）。

編領圈：

領邊收去十一針，每行的首端（領邊）減一針。編到剩下十六針。編五行平針。用別針別下。

前身：右邊：

編法與左邊相同，不過桂花邊編在相對的一邊，在這桂花上編三個釦洞，第一個釦洞須編在第七十四行與第七十五行的中間。第二個和第三個釦洞編在每隔四吋距離的地方（二十八行）。末

了一個釦洞，須在領圈下。釦洞的編法如下：

編桂花針三針，收去三針，編桂花針三針。次行：編桂花針三針，加三針，編桂花針三針。

編袖：兩袖相同。

（先縫合兩肩）在正面從腋孔挑起五十三針，編平針七十行，以後每隔四行（第五行上），在行的首末兩端，各減一針，減到剩下三十二針。編桂花針十行，收針。

編翻領：

從領圈的反面，挑起六十四針，兩端的五針編桂花針，中間的針數編平針，在桂花邊的裏邊，每行的首末兩端，各加一針，編十六行。再全編桂花針六行，收針。

編腰帶：

開五針編桂花針，編三十九吋長。配合法：用鉤針編二根一吋二分長的辮子，縱在腰的兩邊（用來穿腰帶）。縫合各部份，縫上鈕釦，用濕布，熟熨斗燙平毛衣。用白絨線在底邊的上面，挑（十字針）一圈小動物（小雞或小兔）如圖，前胸的右邊挑一隻，最末穿上腰帶在前面打一結。



嬰孩襪的織法

材料：皇后牌或羶羊牌細絨線三兩（白色），十號編針一對，鉤針一隻，緞帶一碼。

第十九行：編十一針下針，將剩下一行相同。

第二十行：編下針，在行末加一針。

第二十一行：編下針。

第二十二行：與第二十行相同。

第二十三行：到第三十三行，全編下針。

第三十四行：編下針，在行末減一針。

第三十五行：編下針。

第三十六行：與第三十四行相同。

第三十七行：編下針，加一針。

第三十八行：與第三十四行相同。

第三十九行：（和以後一切的單數行）編下針。

編法：

開二十針。

第一行：（和一切單數行）編下針。

第二行：編下針，在行的首末，各加一針。

加一針。

第四行：與第二行相同。

第六行：編下針，在行末加一針。

第八行：編下針，在行末減一針。

第十行：與第八行相同。

第十二行：與第八行相同。

第十四行：與第八行相同。

第十六行：與第六行相同。

第十八行：與第六行相同（二十三

針）。

第三十八行：與第三十四



第四十行：與第三十四行相同。
 第四十二行：與第三十四行相同。
 第四十四行：編下針，在行末加一針。

，各減一針。
 第五十四行：與第五十二行相同。
 第五十五行：編下針，收針。
 編襪筒：

繼續編二十三下針，重編第五行一次，收針，縫合。
 用鈎針在襪筒口上編一輪邊，編法如下：

第四十六行：與第四十四行相同。
 第四十八行：與第四十四行相同。

挑起襪下部邊上的針數，編下針四行。

在縫上×起，連鈎三針辮子，回到第一個辮子上，鈎一針，在襪口上跳過一針的針上鈎一針。從（記號起）反覆編到縫處。將緞帶穿過第一行小洞，在腳背上打一結。

第五十行：編下針，在行首減一針。

第五行：×（編一下針，加一針，二針一併），從（記號起）反覆編到行末。

第五十二行：編下針，在行的首末

編到縫處。將緞帶穿過第一行小洞，在腳背上打一結。

女學生輕便外衣的織法

（十五歲到十八歲適用）

材料：皇后牌或孤羊牌細絨線八兩，十一號，九號編針各一對，骨鈎針一個，鈕釦四粒，鎮鈎一對。

樣，編二十行，以後換九號編針。
 第二十一行：編四十下針，編三十

行上）的首末各加一針，加到一百三十針。

胸圍三十四吋。
 尺寸：從肩到底邊長十六吋，臂下

二針桂花針，編四十下針。
 第二十二行：編四十五針，編三十

編腋孔：
 每行的首端連收四針，編二行。
 每行的首端減一針，編十八行，減

編法：
 後面：用十一號編針從底邊開一百一十二針，按（一針下，一針上）的花

，編四次（即八行）。
 以後照樣繼續編，每隔九行（第十

到剩一百。四針，照前編法，編三十行（不減）。
 編肩：

連收去八針，編二十四下針。(將剩下的針數別在別針上。)

回轉來，編二十四上針。

連收去八針，編十六下針。

回轉來，編十六上針。

連收去八針，編八下針。

回轉來，編八上針。

收去剩下的八針。

(用編針穿上別針上的針

數)，連收去中間的四十針，

照前面那邊肩的編法編這邊。

前面：

照後面樣編(一針下，一

針上)的花樣編二十行。

換九號針。

第二十一行：編三十下針

，編五十二桂花針，編三十下

針。

第二十二行：編三十上針，編五十

二桂花針，編三十針。以後照樣繼續編

，每隔九行的首末(第十行上)各加一

針，加到一百三十針。

次行：照花樣編六十五針，(將剩下的針數別在別針上)，再照花樣編回頭，編到行末。

編腋孔：



連收去八針(腋邊)，照花樣編到行末。

照後面肩的編法，共收去三十二針

，編剩下的二十針。回頭再編一行，收

針。

照樣編那一邊。

編袖：兩袖相同。

用九號針開六十針。

編一行下針。

每行的首端加一針，編十八行。

每行的首端加四針，編二行。

繼續編平針，每隔一行的首末，各

減一針，減到六十八針，換十一號編針。

編十行(一針下，一針上)的花樣

。收針(不要太緊)。

縫合：

將側縫袖底邊袖筒與兩邊肩縫合，

袖口翻上。用鉤針在領的開口處編

一輪邊。縫上四粒鈕釦(如圖)將鎖鉤

縫在領下兩釦中間。

毛衣的反面，鋪一塊潮濕布，用熱

度適宜的熨斗，燙平各部份。

女孩短外衣長褲及帽的織法

(四歲到六歲適用)

材料：四股桃核色細絨線十四兩，鈕釦四粒，揸鈕兩粒，鬆緊帶一碼。九號，十一號，十四號編針各一副。

尺寸：外衣長十七吋半，胸圍二十八吋，袖長十三吋（除翻上的袖口）。褲：直褶長十吋，褲腳長十三吋。

鬆緊：九號編針，七針等於一吋。十一號編針，八針等於一吋。

編法：

外衣——後身：用九號針，起一百一十四針。全衣正面都用（一針下，一針上）的花樣編，反而都用上針編，使花樣現糾形。照此編法編到九吋長，換十一號編針，仍舊照此編法編到十二吋長。


隔一行在兩端各收一針，收到剩九十四針。

繼續這樣編，編到背身有十六吋長為止。

編肩：

編到九吋。換十一號針，編二行後，編下面的花樣。

第一行：按（一針下，一針上）的花樣，編三十六針。按（加一針，二針一併）的編法，編五次。編一下針，編



每行的首端連收四針，編十四行（共收五十六針，每邊收二十八針）。以後一次收去中間剩下的三十八針。

前身——右邊：

用九號針起九十針，照後身的編法

三上針。按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，編一下針，按（加一針，二針一併）的編法，編五次。編一上針，按（一針下，一針上）的編法，編十次。

編腋孔：
次二行的首端各收去六針，以後每

第二行：編三十二上針，編三下針，按（一針上，一針下）的編法，編二次。編一上針，編三下針，編上針到行末。

第三行：按（一針下，一針上）的編法，編十八次。編一下針，按（加一針，二針一併）的編法，編四次。編一上針，編一下針，編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，編一下針，編一上針。按（加一針，二針一併）的編法，編四次。按（一針下，一針上）的編法，編十一次。

第四行與第二行相同。

第五行：按（一針下，一針上）的編法，編十九次。按（加一針，二針一併）的編法，編三次。編一下針，編一上針，編一下針，編三上針。按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，編一下針，編一上針，編一下針。按（加一針，二針一併）的編法，編三次。編一上針。按（一下針，

一上針）的編法，編十一次。

第六行與第二行相同。

第七行：按（一針下，一針上）的編法，編十九次。編一下針，按（加一針，二針一併）的編法，編二次。按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編二次。按（加一針，二針一併）的編法，編二次。按（一針下，一針上）的編法，編十二次。

第八行與第二行相同。

第九行：按（一針下，一針上）的編法，編二十次。加一針，二針一併。按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針。按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針。按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，加一針，二針一併，編一上針，按（一針下，一針上）的編法，編十二次。

第十行與第二行相同。

第十一行：按（一針下，一針上）的編法，編二十三次。編一下針，編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針。按（一針下，一針上）的編法，編十六次。

第十二行與第二行相同。

照第十一行和第十二行的編法，反覆編到十一吋半長，（末行須照第十一行的編法）。

編腋孔：

（腋邊）次行的首端，連收六針，以後（腋邊）每行收一針，共收四針。

編剩下的八十針，編到十五吋半長（編到行末在領邊的一行為止）。

次行，領邊連收去四十針，照花樣編完此行。

次行：照花樣編到行末的二針，二針一併。

次行：二針一併，照花樣編到行末。

重編上二行，一次。

次行：連收四針，照花樣編到行末的二針，二針一併。

次行：二針一併，照花樣編到行末。

重編上二行，三次。

次行：連收去四針，照花樣編到行末。

末。

次行：照花樣編一行。

重編上二行，一次。

收去剩下的四針，編完此邊。

前身——左邊：

照右邊的編法，編到換十一號編針

，再編二行以後，編下面的花樣：

第一行：按（一針下，一針上）的編法，編十次。按（加一針，二針一併）的編法，編五次。編一下針，編三上針。按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，編一下針。按（加一針，二針一併）的編法，編五次。編一上針，按（一針下，一針上）的編法，編十八次。

第二行和一切的偶數行：編四十八

上針，編三下針，按（一針上，一針下）的編法，編二次。編一上針，編三下針，編一上針。再編三上針。

第三行：按（一針下，一針上）的編法，編十次。編一下針，按（加一針，二針一併）的編法，編四次。編一上針，編一下針，編三上針。按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，編一下針，編一上針。按（加一針，二針一併）的編法，編四次。按（一針下，一針上）的編法，編十次。

第五行：按（一針下，一針上）的編法，編十一次。按（加一針，二針一併）的編法，編三次。編一下針，編一上針，編一下針，編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，編一下針，編一上針，編一下針。按（加一針，二針一併）的編法，編三次。編一上針，按（一針下，一針上）的編法，編十九次。

第七行：按（一針下，一針上）的

編法，編十一次。編一下針。按（加一針，二針一併）的編法，編二次。按（一針上，一針下）的編法，編二次。編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，按（加一針，二針一併）的編法，編二次。按（一針下，一針上）的編法，編二次。按（一針下，一針上）的編法，編二十次。

第九行：按（一針下，一針上）的編法，編十二次。加一針，二針一併，編一下針，按（一針上，一針下）的編法，編二次。編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，加一針，二針一併，編一上針。按（一針下，一針上）的編法，編二十次。

第十一行：按（一針下，一針上）的編法，編十五行。編一下針，編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編二次。編一下針，編三上針，按（一針下，一針上）的編法，編

下，一針上）的編法，編二十四次。

第十二行與第二行相同。

以後照右邊的編法，編完此邊。

編袖：兩袖相同。

用十一號編針，起四十八針。

按（二針下，二針上）的編法，編

四吋長。以後照正身的花樣編。

第一行和每隔五行（第六行上）的

首末，各加一針。加到六十八針。

繼續編花樣（不加），編到十三吋

長。

每行的首端，收二針，收到剩三十

六針，一次收去。

編領：

用十一號編針，起一百二十針，照

花樣編，每隔四行的行末，收一針。

編三吋長後，每行的首端連收六針

，減到四十八針，一次收去。

縫合：用熱度適宜的熨斗，燙平各

部份。以後將側縫，袖底邊，兩肩袖筒

與腋孔都縫合，再將領縫上。前面正身

留出二吋寬不縫（如同）。鈕釦縫在前

身的左邊，鈕扣圍縫在前身的右邊。前

身領邊每邊的角上，各縫上一枚鈕，使

兩角緊合在領下。

褲：

用十一號編針，起九十六針。

照外衣的花樣，編二吋，以後的編

法如下：

第一行：編花樣十二針，回轉來，

編花樣到行末。

第二行：編花樣十八針，回轉來，

編花樣到行末。

第三行：編花樣二十四針，回轉來

，編花樣到行末。

第四行：編花樣三十針，回轉來，

編花樣到行末。

第五行：編花樣三十六針，回轉來

，編花樣到行末。

第六行：編花樣四十二針，回轉來

，編花樣到行末。

以後編花樣編到短的一邊有十一吋

半長。

編褲腳：

繼續編花樣：次行和每隔四行的首

末，各收一針，減到六十四針。

繼續編花樣（不減），編到褲腳十

三吋長。

次行：（須在反面——大的一邊）

收去二十四針，編花樣到行末。

次行：收十針，編花樣到行末。

繼續編剩下的三十針，編到二吋長

，在每行的首端，收一針，共收四次，

再每行的首末各收一針，共收四次。

次二行，每行的首端，收去二針。

收去剩下的針數。

照樣編另一邊。

縫合：將直襠，腳邊縫合。脚底和

腰上配上鬆緊帶。

帽：

用十四號針，起一百三十針，照衣

褲的花樣編三吋。

次行：每隔四針加一針（一百六十

二針）。

換十一號編針，編花樣四吋（不加

編帽頂：

次行：行的首末，各收一針。

次行：按（二針一併，編花樣三十

六針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣三十

四針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣三十

二針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣三十

針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣二十

八針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣二十

六針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣二十

四針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣二十

二針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣二十

針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣十八

針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣十六

針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣十四

針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣十二

針，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣十針

，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣八針

，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣六針

，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣四針

，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併，編花樣二針

，二針一併）的編法，編四次。

次行：按（二針一併）的編法，編

到行末，閉針。

縫合：將邊縫合，用熱度適宜的熨

斗將花紋燙平，帽頂燙平。

男女孩童短衣的織法（三四歲適用）

材料：皇后牌或羝羊牌四股細絨線

四兩，十號編針，九號編針各一對，鈕

釦八粒。

尺吋：衣長十四吋半，臂下到底邊

長十吋。腋到袖口長十二吋。

後身：

用十號編針開九十二針，按（一針

下，一針上）的編法，編十八行。以後

編下面的花樣。

換九號編針，加一針，(反面起)。
 第一行：×(編三上針，編三下針)
 ，從(記號起)反覆編到行末的三針，
 編三上針。

第二行：編一行下針。

第三行：編四上針，×(編一下針
 ，編五上針)從(記號起)反覆編到行
 末的五針，編一下針，編四上針。

第四行：編一行下針。

繼續編此花樣，編到十吋長：

編腋孔：

每行的首端，連收去三針，編四行
 (共收去十二針)。以後每行的首末，
 各減一針，減到剩下六十九針，繼續編
 此六十九針(編花樣)，編到肩五吋。

編肩：

編二十六針，收去十七針，編二十
 六針。

編此二十六針四行，收針。

編另二十六針四行，收針。

前身：左邊：

用十號編針，開五十四針，按(一

針下，一針上)的編法，編十八行。在
 第六行和第十八行放兩釦洞。

換九號編針，編花樣，在裏面留九

號按(一針下，一針上)的花樣編，再

編六個釦洞，每第十一行和第十二行編

一個。

繼續編花樣，編到十吋長。

編腋孔：

(在腋邊)行首連收去三針

，編二次(共收去六針)。以後

(同邊)每行減一針，編六次(共

減去十二針)。同時，在領邊的

裏面每逢下針行減一針，減到剩

二十七針。編最末的一個釦洞。

腋圈編到五吋長，編肩：

(在腋邊)收去六針，照樣

編三次，編剩下的九針邊，編二

吋半長，收去。

前身：右邊：與左邊相同。不過不

放釦洞，減針的地方與右邊的相對，領

邊減針在上針行上。


編袖：兩袖相同。

用十號編針，開四十六針，按(一
 針下，一針上)的編法，編四吋。

換九號編針，行首減一針(四十五

針)。

編花樣一吋。



次行：在行的首末，各加一針，以
 後隔七行，行的首末，各加一針。加到
 六十一針。

編到十二吋長時，每行的首端連收
 去二針，減到剩下九針，收針。

結絨線衫的新方法

配合法：
縫合側縫、袖底邊、袖筒與肩邊、

肩等處，再縫合領邊。用潮濕布鋪在毛
衣上，用熱度適宜的熨斗燙平。縫上鈕

釦。

我們為孩子們結絨線衫，大都是由
下面結起的。現在我要介紹諸位一種從
領口結下來的的方法。下面有幾個圖，附
有說明。諸位仔細看過，就知道怎樣結
法了。


領口的大小：用四股頭粗絨線，九
號針，為三歲足的孩子，起頭用六十針
正合式。如果要大或要小，可依此類
推。

領口起頭，用一反一正的針子，結
到五六分高就夠了，至多一寸高，如果
要結翻領，可以再結高一點。


領結好以後，將針上的針數分成四
起計算：兩隻袖，胸部，背部。兩隻袖
起頭各分八針，胸部分十四針，背部分

十八針。所剩的八針再分作四起用，每
起兩針——用著分開四部和加針地方的

(一)




(二)



記號。(假稱這兩針作間壁)。每次結
到預定的地方，在間壁的兩邊各加一針
，每隔一遍加一次，一直加到夠用的大
小為止。然後將兩袖的針數穿下，將正
身結好，以後再結袖。先結袖，後結正

身也可以。當正身向下結時，兩邊各加四針比較合式。


(三)



如果要結從領到肩上用三四寸深口的，也可以照此法結。不過先用兩隻針結，結到所要開的寸數，以後再用四隻針結。每次要記得加針，最好在結正面

時加，反面不加。

(四)



結胸部開口的可以照肩開口的一樣結法。這種結法的優點如下：

(一)能省時間：免去收領，放領，結領的麻煩，全件衣都可以用平針結好，免去結反針的討厭。又去了縫起的手續。

(二)孩子們穿起來，感覺舒服，因為他能鬆緊自如。

(三)領口不會太大，太小，太緊，或太鬆。(如果針數合式)。

(五)



諸位如果學會了這種結法，就可以隨意變化，結出許多的樣子。

(完)

家庭用書·高尚小說

| | | | | | | |
|-------------|----------------------|------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| 新家庭主婦須知 | 劉美麗編譯 | 三角五分 | 女鐸小說集 | 女鐸社編 | 第一輯 第二輯 第三輯 | 二角 四角五分 三角 |
| 孕婦須知 | 樂水和夫人著 女鐸社譯 | 二角 | 天曉得 | 薄玉珍著 劉美麗譯 | | 四角五分 |
| 幼兒養護法 | 立達著 田中修編譯 | 一角五分 | 雨後斜陽 | 何德原著 劉美麗譯 | | 五角 |
| 實用家庭衛生課本 | 樂泳玉著 釋一清譯 | 一角 | 美娥出走 | 田貝立著 劉美麗譯 | | 四角五分 |
| 幼兒啓導法 | 薄玉珍著 洪超羣譯 | 三角五分 | 金錢？愛情？ | 史璜女士著 劉美麗譯 | | 四角 |
| 兒童教育學 (共二册) | 女鐸社編著 | 六角二分 | 村市良緣 | 李蒙恩著 劉美麗譯 | | 三角 |
| 和諧的家庭 | 清潔理著 女鐸社譯 | 一角四分 | 天上航工 | 康納耳著 劉美麗譯 | | 二角五分 |
| 家庭教育的研究 | 謝頌羔著 | 四角 | 世界著名小說集 (共五集) | 謝頌羔編 | | 二元一角五分 |
| 基督徒夫婦的態度與責任 | 費賓閣巴 海耶瑪編著 張雪岩 | 一角 | 托爾斯泰短篇傑作全集 | 陳德明編譯 | | 四角五分 |

廣學會出版

上海博物院路二二八號

中華民國二十九年九月初版

貼花與編織圖案

每冊國幣一元

(郵費另加)

編者 劉美麗

發行兼者 廣學會
上海博物院路一二八號

廣學會
昆明發行所
雲南昆明北門街七十八號

印刷者 華文印刷局

▲▲版權所有▼▼

PATTERNS & NEEDLE-WORK

Compiled by Mary Liu

Price: \$ 1.00

Postage Extra

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

128 Museum Road

SHANGHAI

1940

Kunming Depot: 78 Pei Men Kai, Kunming, Yunnan



444

721081

